

DESCRIPTION DU MODELE "ARABESQUE"

Chemisier cintré.

Devant avec empiècements froncés sous la poitrine et découpes dans le prolongement des coutures "bretelle".

Boutonnage simple.

Dos simple avec pinces à la taille.

Col chemisier ouvert.



ON VOUS DONNE

Une planche de patron.

Un plan de coupe.

Un plan de travail.

La matière d'œuvre.

ON VOUS DEMANDE.

De réaliser le chemisier "Arabesque"

Valeurs de couture

bords devant, empiècements, parementures, enformes, encolures, col, emmanchures	1 cm
côtés, découpes "bretelle", épaules, dessous de manches	1.5 cm.
ourlet.	3 cm.

CAP COUTURE FLOU

EP2 : RÉALISATION D'UN PRODUIT

SUJET

Durée : 8 heures

Code : 50 24 236

Coefficient : 6

SESSION 2005

Page 1/3

PLAN DE TRAVAIL DU CHEMISIER « ARABESQUE »

PREPARATION

Décatir la matière d'œuvre.

Procéder au placement du patron en vue de la coupe du chemisier en respectant les valeurs de coutures.

Passer les fils plats indispensables.

REALISATION

Surjeter les coutures des cotés, des épaules et des découpes « bretelle », le bord extérieur des parementures.

Passer les fils de fronces sur les empiècements du devant, aux emplacements prévus

Assembler les découpes « bretelle ».

Repasser les coutures ouvertes.

Assembler les empiècements avec le bas du devant en répartissant les fronces régulièrement

Surjeter le montage.

Repasser couture couchée vers le bas.

Exécuter les pinces du dos.

Assembler les cotés et les épaules.

Assembler les enformes des emmanchures.

Repasser les coutures ouvertes.

Surfiler à la main le bord extérieur des enformes.

Assembler les enformes et les emmanchures.

Bâtir les enformes.

Replier le bord surjeté des parementures et le maintenir par une piqûre nervure.

Assembler les parementures et les devants jusqu'au raccords de montage du col.

Assembler dessus et dessous de col.

Dégarnir, retourner et repasser le col.

Assembler le dessus de col et les parementures, le dessous de col et le vêtement.

Dégarnir et repasser couture ouverte le montage jusqu'aux coutures d'épaules.

Rabattre, le dessus de col sur la piqûre de montage de l'encolure dos, à points de côté.

Maintenir les parementures repliées au niveau des épaules par un point de côté.

Surjeter le bas du chemisier.

Exécuter le fourreau du bas des parementures.

Former et baguer l'ourlet.

Fixer l'étiquette, par un piquage, en bas du milieu dos.

CAP COUTURE FLOU			
EP2 : RÉALISATION D'UN PRODUIT		SUJET	
Durée : 8 heures	Code : 50 24 236	Coefficient : 6	SESSION 2005
			Page 2/3