


FABRICATION

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

- C3-2 Effectuer des opérations de réalisation, de finition
- C3-3 Régler et mettre en œuvre les matériels
- C3-4 Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation

GAMME OPÉRATOIRE


<p><u>SAFRAN</u></p> 	<p>DESCRIPTION DU MODELE <u>SAFRAN</u></p> <p>Veste courte avec une découpe au devant Petit coté Pince à l'encolure Empiècement d'épaule Poche appliquée avec rabat à même Col rabattu</p>
---	---




TRAVAIL DEMANDÉ




Réaliser la veste (non doublée et sans les manches)

ON VOUS DONNE

Documents : le patronnage et deux documents techniques
 Matières : matière d'œuvre, thermocollant, bougran et doublure
 Fournitures : coton à bâtir, simili et cordonnet

N°	OPÉRATIONS	SCHEMAS ET RENSEIGNEMENTS
1	Réaliser le placement sur tissu dossé sauf la poche droite. Découper les éléments.	<p><u>Valeurs des coutures :</u></p> <p>Assemblages : 1 cm Empiècements : 1,5 cm Poche : 0,5 cm Col : 0,7 cm Encolure : 0,7 cm Bas : 4 cm</p>
2	Thermocoller les éléments : 1, 2, 12	
3	Assembler les pinces d'encolure.	<p>Pinces ouvertes</p>
4	Assembler et surpiquer les empiècements.	 <p>surpiqure 301 réglage 4 pts au cm</p>
5	Assembler les devants aux découpes.	<p>Coutures ouvertes</p>

N°	OPÉRATIONS	SCHEMAS ET RENSEIGNEMENTS
9	Assembler les parementures aux devants.	<p>Coutures ouvertes.</p>   
10	Assembler : Le milieu dos Les cotés Les devants Les épaules	
11	Assembler les épaules de l'enforme aux parementures.	
12	Réaliser le col.	
13	Assembler le col et l'enforme à l'encolure.	
14	Dégarnir et cranter ce qui est nécessaire.	
15	Fixer l'enforme et la parementure par un point d'ourlet invisible.	
16	Réaliser la finition du bas : cotés et dos entoîlés avec du bougran.	
17	Presser en totalité.	
18	Fixer l'étiquette d'anonymat par un point N° 301 au bas du milieu dos.	

N°	OPÉRATIONS	SCHEMAS ET RENSEIGNEMENTS
6	Réaliser la poche droite surpiquée.	  <p>surpique 301 réglage 4 pts au cm</p> 
7	Broder la boutonnière à œillet sur le rabat : longueur = 1,8 cm.	
8	Appliquer la poche en utilisant les points main.	